

## 5.3.2.16 Laboratorium – Zarządzanie Pamięcią wirtualna w systemie Windows 7

### Wprowadzenie

Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium.


W tym laboratorium, dostosujesz ustawienia wirtualnej pamięci.

### Zalecany sprzęt


- Komputer z zainstalowanym Windows 7
- Dysk twardy musi mieć dwie lub więcej partycji

### Krok 1

Kliknij Start> kliknij prawym przyciskiem myszy na Komputer> Właściwości> Zaawansowane ustawienia systemu.




Pojawia się okno "Właściwości systemu".



Wybierz kartę **Zaawansowane**, a następnie kliknij przycisk **Ustawienia** w obszarze "Wydajność".

## Krok 2

Otworzy się okno "Ustawienia wydajności".




Kliknij zakładkę **Zaawansowane**.


Jaki jest aktualny rozmiar Pamięci wirtualnej (plik stronicowania)?

Kliknij przycisk **Zmień** w obszarze "Pamięć wirtualna".

Otworzy się okno "Pamięć wirtualna".



Odznacz pole wyboru w **Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków**.



Który Dysk [Etykieta woluminu] zawiera plik stronicowania?

Wybierz dysk **E:**.


Kliknij przycisk zaznaczenia **Rozmiar niestandardowy**.

Popatrz na zalecany rozmiar w obszarze "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków" w oknie "Pamięć wirtualna".

Wpisz wartość mniejszą niż zalecany rozmiar pliku w polu **Rozmiar początkowy (MB)**.

Wpisz większą liczbę od początkowej wartości, ale mniejszą niż rekomendowana wielkość w polu **Maksymalnej wielkości (MB)**.


Kliknij **Ustaw**.



Wybierz dysk **C:**.


Kliknij przycisk zaznaczenia **Bez pliku stronicowania** a następnie kliknij **Ustaw**.

Pojawi się ostrzeżenie "Właściwości systemu".




Kliknij przycisk **Tak**.

Kliknij przycisk **OK**, aby zaakceptować nowe ustawienia pamięci wirtualnej.




Ponownie otworzy się okno "Opcje Wydajności", kliknij **OK**.



Kliknij **OK**.


Pojawi się okno komunikatu "Właściwości systemu".



Kliknij **OK**.

### Krok 3

Przejdź i otwórz okno "Pamięci Wirtualnej".



Który Dysk [Etykieta woluminu] zawiera plik stronicowania?

Kliknij przycisk **Anuluj**, aby zamknąć wszystkie otwarte okna.


## Krok 4

Zresetuj pamięć wirtualną z powrotem do pierwotnych ustawień.

Wybierz dysk C: [Local Disk]> Rozmiar pamięci zarządzanej> Ustaw.


Następnie wybierz dysk E:> Bez pliku stronicowania> Ustaw.

Zaznacz pole wyboru w **Automatycznie zarządzać rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków**, a następnie kliknij **OK**.



Ponownie pojawi się ostrzeżenie "Właściwości systemu".

Kliknij **OK**.



Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć następujące okna: Opcje Wydajności i Właściwości systemu.

Pojawi się komunikat "Aby zastosować te zmiany, musisz ponownie uruchomić komputer", kliknij przycisk **Uruchom ponownie teraz**.

